



**e-LIVRAISON  
DE VOS COLIS**

[www.mondialrelay.fr](http://www.mondialrelay.fr)

**PERMALINKS**

## Historique des modifications

<b>Version</b>	<b>Date de la version</b>	<b>Commentaires</b>
V-1	01 août 2010	Création du document
V-1.1	02 février 2011	Mise à jour
V-1.2	09 août 2011	Révision nomenclature et corrections
V-1.3	22 juillet 2013	Ajout code langue tracing
V-1.4	17 mars 2013	Suppression des map
V-1.5	30 octobre 2014	Suppression CRC Permalink
V-2	23 juillet 2015	Mise à jour

## Sommaire

Introduction.....	4
Terminologie .....	5
Tracing.....	5
Expressions rationnelles.....	5
Norme ISO .....	5
Spécifications générales des échanges .....	6
Description générale .....	6
Régularité des appels .....	6
Sélection de la langue d’affichage et du pays par défaut .....	6
Débogage.....	6
Affichage du suivi .....	7
URL de base de la page.....	7
Paramètres en entrée.....	7
Exemple .....	7

## **Introduction**

Ce document a pour objet de décrire le principe de fonctionnement des liaisons avec les pages du site Internet de Mondial Relay™ dans le but de d'afficher les informations d'une expédition et/ou son tracing.

## Terminologie

### Tracing

Sont appelés « tracing », les informations indiquant le statut logistique d'un colis à un moment donné. Le tracing indique généralement la date, le lieu et le traitement effectué sur le colis d'une expédition.

### Expressions rationnelles

Une expression rationnelle ou expression régulière est une chaîne de caractères que l'on appelle parfois un motif et qui décrit un ensemble de chaînes de caractères possibles selon une syntaxe précise. Leur puissance à décrire des ensembles réguliers explique qu'elles se retrouvent dans plusieurs domaines scientifiques dans les années d'après-guerre et justifie leur forte utilisation en informatique. Les expressions rationnelles sont aujourd'hui utilisées par les informaticiens dans l'édition et le contrôle de texte ainsi que dans la manipulation de langues formelles que sont les langages de l'informatique.

### Norme ISO

Le document fait référence à deux normes ISO afin de désigner les pays et les langues.

La norme de référence pour les codes pays est ISO 3166-1. Seul le code « alpha-2 » de la norme est utilisé par Mondial Relay.

Pour plus de documentation à ce sujet, vous pouvez consulter la page suivante :

[http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1](http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1)

La norme de référence pour les codes langues est ISO 639-1.

Pour plus de documentation, vous pouvez consulter la page suivante :

[http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste\\_des\\_codes\\_ISO\\_639-1](http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_ISO_639-1)

Mondial Relay n'est pas responsable du contenu des pages ci-dessus et ne peut garantir les informations qu'elles contiennent.

NB : Nous gérons Monaco avec le code pays FR.

## Spécifications générales des échanges

### Description générale

La présente section de ce document décrit les principales fonctionnalités pour permettre l'interconnexion du site Web Mondial Relay™ avec les sites marchands extérieurs. Tous les sites Internet de Mondial Relay™ permettent l'utilisation des ressources exposés dans le présent document, cependant, il est recommandé l'utiliser l'url suivante :

***<http://www.mondialrelay.com>***

Tous les appels aux différentes pages seront sécurisés par une clé de contrôle. L'algorithme de calcul de cette clé de contrôle sera abordé ultérieurement dans le présent document.

### Régularité des appels

En fonctionnement normal, les différentes fonctionnalités présentées dans ce document ne doivent pas être appelés en « batch », c'est à dire que les appels ne doivent pas être groupés en un flot de demandes groupées, dans un travail de nuit par exemple. Les requêtes doivent donc être réparties sur toute la journée et la nuit en fonction des demandes des utilisateurs finaux. Ce mode de fonctionnement « au fil de l'eau » est nécessaire afin de ne pas perturber les autres utilisateurs du site internet par une monopolisation trop importante des ressources des serveurs.

### Sélection de la langue d'affichage et du pays par défaut

Toutes les pages sont munies de deux paramètres afin de sélectionner la langue d'affichage ainsi que le pays présélectionné sur le site. En cas d'absence de l'un, l'autre ou des deux paramètres, des valeurs par défaut sont attribuées en fonction du domaine d'appel de la page. Ainsi, pour un appel depuis [www.mondialrelay.fr](http://www.mondialrelay.fr), les paramètres sont définis sur Français et France. Il est très fortement conseillé de définir les valeurs par défaut des paramètres pour [www.mondialrelay.com](http://www.mondialrelay.com) en raison du fait qu'aucune langue ni aucun pays n'est définitivement fixé pour ce domaine. Les paramètres doivent être envoyés dans l'URL en méthode « GET ».

Le paramètre permettant la modification de la langue d'affichage du site se nomme « language ».

Le paramètre permettant la modification du pays par défaut se nomme « country ».

Les valeurs de ces paramètres correspondent aux normes ISO précédemment définies dans le document.

### Débogage

Afin de faciliter la recherche d'erreur lors des développements, les pages présentés dans le présent document sont généralement munies d'un paramètre facultatif permettant de préciser, lorsque c'est le cas, le paramètre manquant ou invalide. Ce paramètre se nomme « debug » et doit être envoyé en méthode « GET », c'est à dire dans l'url d'appel de la page. La valeur de ce paramètre est numérique et doit être « 1 » pour activer le mode.

## Affichage du suivi

Cette fonction permet d'afficher la page de résultat d'une recherche d'une expédition.

## URL de base de la page

*<http://www.mondialrelay.com/public/permanent/tracking.aspx>*

## Paramètres en entrée

<i>Paramètre</i>	<i>Facultatif</i> <i>Obligatoire</i>	<i>Format</i>
<b>ens</b>	O	10 caractères fixes
Ce paramètre est un identifiant spécifique à l'enseigne fourni dans le document de paramétrage, il est appelé « Référence de marque »		$^{[0-9A-Z]{2}[0-9A-Z_]{6}[0-9]{2}}\$$
<b>exp</b>	O	8 caractères numériques fixes
Numéro d'expédition		$^{[0-9]{8}}\$$
<b>language</b>	F	2 caractères fixes
Code langue ISO (norme ISO 639-1)		Code ISO, pour le français : FR $^{[A-Z]{2}}\$$

## Exemple

<http://www.mondialrelay.com/public/permanent/tracking.aspx?ens=BDTEST1211&exp=17185966&language=FR>

Le lien en exemple est donné à titre indicatif.



**29/10/2014**

12:36

DISPONIBLE AU POINT RELAIS

Votre colis est disponible au Point Relais. Pour obtenir votre colis, n'oubliez pas de vous munir de votre pièce d'identité et de le demander au nom de [REDACTED]

AU JARDIN FLEURI/INTERFLORA  
360-362 ROUTE DE BETHUNE  
62300 - LENS

[VOIR LA FICHE DU POINT RELAIS](#)

07:43

COLIS REMIS AU LIVREUR

**28/10/2014**

17:15

PRISE EN CHARGE EN AGENCE CENTRE NATIONAL LILLE

**26/10/2014**

23:08

RÉCEPTION DES DONNÉES